

I DPI utilizzati per la procedura di vestizione e svestizione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

- Tuta in tyvek munita possibilmente di asola o elastico per il pollice elemento fondamentale per mantenere la tuta aderente alle mani e al corpo durante le procedure operative, se ciò non fosse possibile allora è necessario avere GUANTI A MANICOTTO LUNGO non sterili per coprire il polsino della tuta.
- I guanti devono essere di taglia idonea ed aderire perfettamente alle mani per evitare che durante le operazioni di assistenza e di svestizione possano essere causa di contaminazione

Tale procedura dovrà essere eseguita con il supporto dello specchio e se possibile in presenza di un secondo operatore.

Nr. fasi	PROCEDURA DI VESTIZIONE
1	Indossare indumenti comodi
2	Espletare le necessità fisiologiche
3	E' buona norma essere sbarbati
4	Togliere qualunque monile e oggetto personale
5	Controllare accuratamente l'integrità dei dispositivi (deve essere verificata preventivamente evitando di utilizzare quelli non integri)
6	Indossare gli stivali in assenza di questi indossare i calzari
7	Indossare il primo paio di guanti
8	Indossare la tuta senza sollevare il cappuccio e chiudere in parte la zip
9	Raccogliere i capelli se necessario e indossare la cuffia
10	Indossare il facciale filtrante FFP2 o FFP3 se dotato di elastici da sistemare dietro la nuca
11	Indossare il facciale filtrante FFP2 O FFP3 se dotato di elastici alle orecchie
12	Indossare una mascherina chirurgica sopra il facciale filtrante
13	Indossare gli occhiali
14	Sollevare il cappuccino della tuta
15	Indossare la visiera regolando il velcro sopra il cappuccio
16	Indossare il secondo paio di guanti

N.B. La taglia della tuta deve essere più grande della effettiva taglia solitamente indossata per la divisa da lavoro

Nr. fasi	PROCEDURA DI SVESTIZIONE
1	Posizionarsi di fronte allo specchio
2	Flettendo il capo in avanti togliere la visiera e immergerla nel contenitore alto con ipoclorito
3	Sanificare le mani con ipoclorito o con gel
4	Aprire la patella del collo e quella di protezione della cerniera, facendo attenzione a non strapparla
5	Afferrare la patella con una mano e tenerla leggermente in tensione, aprire la cerniera sino alla regione ombelicale
6	Afferrare la parte esterna del cappuccio con pollice e indice, arrotolarlo esternamente sino al collo
7	Sfilare la tuta dalle spalle prima una spalla e poi l'altra, afferrando la tuta dalla parte posteriore facendo attenzione a non contaminare la parte interna
8	Sfilare la tuta dalle braccia
9	Sfilare la tuta dalle gambe e toglierla, smaltendola nel contenitore dei rifiuti speciali
10	Sfilare il primo paio di guanti
11	Sanificare le mani
12	Flettendo il capo in avanti sfilare gli occhiali e immergerli nel contenitore alto con disinfettante specifico
13	Sanificare le mani
14	Flettendo il capo in avanti togliere la mascherina chirurgica prendendola nella parte anteriore
15	Sanificare le mani
16	Entrare nel contenitore basso con ipoclorito per la sanificazione degli stivali, attendere qualche minuto
17	Sanificare o farsi sanificare gli stivali con uno spruzzino contenente disinfettante specifico
18	Flettendo il capo in avanti togliere la cuffia (se monouso, altrimenti la si può lasciare sino all'uscita dall'area rossa)
19	Rimuovere il secondo paio di guanti
20	Sanificare le mani
21	Uscire dall'area rossa
22	Togliere la maschera FFP2/P3
23	Sanificare le mani
24	Indossare un facciale filtrante pulito